



Джалинга


ХРОМАКЕЙ ГАЙД

Дата обновления - 11.11.2024
Текущая версия ПО - 4.0.3718.0


ХРОМАКЕЙ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для съемки в студии доступны три физических фона: белый, черный и Хромакей* (зеленый фон).

Съемка на хромакее — это съемка спикера на фоне **однотонного зеленого фона**.



Программа Jalinga Studio сама вырезает фон, оставляя на видео спикера и элементы презентации еще в процессе съемки. Отдельно вырезать фон на монтаже не требуется. В студии вы видите презентацию на выбранном фоне.



- *Сочинение на тему «Город моей мечты»*
- Каким же должен быть город моей мечты? В мире существует множество городов и в каждом есть что-то особенное. Однако, всегда чего-то не хватает. Порой хочет взять по особенностям с каждого города и собрать воедино.
- Город моей мечты — это город, где люди всегда готовы прийти на помощь. Город, где не будет безразличия и

Note: Хромакей настраивается в студии. Но выбрать соответствующий фон можно во время создания презентации, чтобы цветовое оформление объектов на слайде сочеталось с фоном.

* Дополнительная комплектация, доступен для установки в комплектации Джалинга Exclusive.

ФОРМАТЫ

В качестве фона Хромакея можно использовать:



ЛЮБОЙ ОДНОТОННЫЙ ФОН



ИЗОБРАЖЕНИЯ В ФОРМАТАХ
JPEG, PNG, GIF



ПРЕЗЕНТАЦИЮ ФОРМАТА
JPRES, PDF, PPTX



ВИДЕО В ФОРМАТЕ MP4
(будет зациклено)



САЙТ

1920x1080

Рекомендуемое разрешение
материалов.

ФОРМАТЫ

При загрузке изображения меньше 1920x1080 размера, картинка будет расположена по центру, а оставшееся расстояние займет белый фон.



Фон применится ко всем слайдам.


Чтобы переключиться на другой фон во время съемки, необходимо нажать на нужное изображение на студийном компьютере.

Если вы не хотите, чтобы зритель видел, как вы меняете положение, чтобы переключиться на другой фон, то прервите съемку. Это важно учитывать на этапе создания презентации, чтобы запланировать паузы в итоговом видео.


Если вы записываетесь с ассистентом, то съемку можно не останавливать, он переключит фон за вас.

АКТИВАЦИЯ ХРОМАКЕЯ В СТУДИИ

- 1 На главном окне приложения Jalinga Studio нажмите переключатель Хромакея для активации функции.




По умолчанию отображаются 4 изображения и 5 стандартных цветов, которые можно установить в качестве фона.




АКТИВАЦИЯ ХРОМАКЕЯ В СТУДИИ

2 Для загрузки собственного фона перейдите в **Настройки** → **Хромакей** → **Галерея фонов**

Нажмите кнопку «Загрузить», если в качестве фона вы используете изображение, видео или gif-файл.




Не забудьте выбрать фон перед выходом из настроек!



Для съемки на цветном фоне, опуститесь ниже в галерею цветов. Настройте цвет с помощью цветовой модели RGB или HSV. Введите числовое значение цвета в поле, если код вам известен или выберите цвет с помощью палитры.


АКТИВАЦИЯ ХРОМАКЕЯ В СТУДИИ

- 3 Вернитесь в главное меню приложения и выберите фон. Он активируется сразу на все слайды презентации.



НАСТРОЙКА И РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛАЙДОВ

По умолчанию в Jalinga Studio автоматически контент презентации загружается перед спикером для удобства работы с элементами на слайдах. Но в программе возможно расположить презентацию за спикером с сохранением возможности интерактивного функционала.



Данный вариант подойдет, если вы:

- ▶ Не собираетесь использовать интерактив и взаимодействовать с объектами на слайде. Перемещение объектов и другие функции будут доступны, но рука спикера будет отображаться перед контентом, перекрывая контент. Если вы используете карандаш или маркер во время съемки, то надписи будут перед вами, пока вы не превратите их в объект.
- ▶ Хотите использовать более 4 фонов во время съемки без дублей, не останавливая запись. В веб-редакторе Jalinga добавьте нужные фоны на слайды, и во время съемки при переключении на следующий слайд фон будет меняться автоматически на тот, который используется на слайде в презентации. Дополнительно приносить файлы с фонами не нужно.


НАСТРОЙКА И РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛАЙДОВ

Для активации переключите кнопку «Показать слайды за спикером» на главном экране приложения.

Установите необходимые цвета для фонов в настройках хромакея

Показ слайдов за спикером


Если кнопка отключена, то презентация будет расположена перед спикером



Установите необходимые цвета для фонов в настройках хромакея

Показ слайдов за спикером

Если включить, презентация будет позади вас



При этом в презентациях jpres интерактив остается доступным!

Всё написанное также будет перед вами, пока вы не превратите написанное в объект

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РРТХ

Как открыть презентацию, подготовленную в PowerPoint, чтобы работала анимация?


- 1 В редакторе Jalinga растянуть на весь экран элемент [Захват экрана](#).
- 2 Включить кнопку «Показывать слайды за спикером» на главном окне приложения.
- 3 Открыть презентацию в PowerPoint.
- 4 Нажать Слайдшоу (верхняя панель меню) → С начала → Параметры отображения → Переключиться между режимом докладчика и слайдшоу.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РРТХ

Во время записи вы переключаете слайды с помощью презентера. Для активации анимации на слайде, нажмите правую кнопку на презентере.


Обратите внимание:

- ▶ Интерактивное взаимодействие с презентацией при таком варианте съемки будет невозможно.
- ▶ При нажатии левой кнопки на презентере для начала или остановки записи на последнем слайде презентации, происходит выход из режима «слайд шоу». Потребуется повторная настройка режима.



САЙТ

В качестве фона для Хромакей можно использовать сайт и взаимодействовать с ним в режиме реального времени, например, скроллить страницу, переходить по вкладкам.



Чтобы расположить сайт за спикером:

- ▶ Откройте десктопный редактор Jalinga Studio, добавьте слайд и объект «Захват экрана».
- ▶ Растяните «Захват экрана» на весь слайд. Выйдите из режима «Редактор».
- ▶ Активируйте опцию «Хромакей» на главном окне приложения, ниже включите кнопку «Показывать слайды за спикером».
- ▶ Откройте браузер на студийном компьютере, введите нужный сайт в адресной строке.
- ▶ Нажмите сочетание клавиш Fn + F11 для активации полноэкранного представления компьютера.
- ▶ Нажмите кнопку «начать запись» на презентере или панели инструментов, когда будете готовы к съемке.

Мы рекомендуем планировать съемку таким образом, чтобы запись работы с сайтом была рассчитана на один дубль.

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ СЪЕМКИ

1. Перейдите в [Веб-редактор](#) Jalinga. Создайте новую презентацию.
2. Выберите какие элементы, например, изображение, видео или однотонный цвет, вы будете использовать в качестве фона для Хромакея в процессе съемки.
3. Создайте первый слайд, добавьте выбранный элемент в качестве фонового изображения. Если ваш фон - это однотонный или градиентный цвет, то рекомендуем создать изображение в любом доступном редакторе и сохранить его в формате jpeg или png и добавить как фон в презентацию. Сохраните код цвета изображения, чтобы скопировать его в студии.
4. Определите цвета для визуального оформления презентации с учетом фона. Элементы не должны теряться на фоне. Лучше подбирать контрастные цвета.
 - Добавьте текстовый объект. Определите цветовое оформление для заголовков, подзаголовком и основного текста.
 - Добавьте фото-изображение или иконку, чтобы определить какие цвета будут выигрышно смотреться на фоне.
5. Выберите положение спикера на слайде. Располагая элементы, не перекрывайте силуэт человека на слайде.
6. Добавляйте следующие слайды и необходимые объекты согласно выбранным цветам на первом слайде. В случае сомнений скопируйте фоновое изображение с первого слайда и оцените правильность сочетания объектов между собой.

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ СЪЕМКИ

- Удалите фоновое изображение с первого слайда после того, как презентация будет закончена.
- Проверьте, что для съемки у вас готовы: файл презентации в формате jpres (как альтернатива — зайти в Jalinga Cloud в студии и скачать презентацию сразу на студийный компьютер) и отдельный файл для фона Хромакея.
- Откройте презентацию в студии, активируйте функцию Хромакей, загрузите ваш файл с фоном в «Настройки» → «Хромакей» → «Галерея фонов».
- На главном окне приложения появится загруженный фон.
- Нажмите на него, чтобы активировать фон для всей презентации.

